

Netviewer Admin

Deployment automatico del software

Gli host di Netviewer Admin sono installabili tramite il deployment automatico del software. Per far ciò è possibile avviare il programma di setup parametrizzato.



IMPORTANTE:

Per installare un host Netviewer Admin sono necessarie le autorizzazioni locali di amministratore sul computer di destinazione.

Qui di seguito trovate una lista di esempi con i possibili parametri.

Installazione generale:

```
Netviewer_Admin_Setup.exe [parametri di setup] /v"[Netviewer-Parameter]"
```

Esempi

Esempio 1: installazione non assistita

```
Netviewer_Admin_Setup.exe /S /v"PNVLICENSEKEY=xxx /qn"
```

Esempio 2: installazione non assistita con password host e proxy

```
Netviewer_Admin_Setup.exe /S /v"PNVLICENSEKEY=xxx PNVUSEHOSTPASSWORD=1  
PNVHOSTPASSWORD=xxx PNVUSEPROXY=1 NVPROXYHOST=gowron PNVPROXYPORT=3128  
/qn"
```

Esempio 3: installazione assistita, in un percorso definito con richiesta d'inserimento di password host

```
Netviewer_Admin_Setup.exe /v"PNVLICENSEKEY=xxx PNVUSEHOSTPASSWORD=1  
INSTALLDIR=c:\admin_6"
```

Parametri utilizzabili

Parametri di setup	Descrizione
/S	La finestra di dialogo per la selezione della lingua del setup non viene visualizzata durante l'installazione
/v	Dopo questo parametro vengono trasmessi i parametri d'installazione specifici di Netviewer

Parametri d'installazione di Netviewer	Testo corrispondente nella superficie del programma
INSTALLDIR= <i>(DEFAULT= %PROGRAMFILES%\Netviewer Admin\)</i>	Definire directory d'installazione
PNVLICENSEKEY=xxx	Chiave di licenza
PNVUSEHOSTPASSWORD=0 <i>(DEFAULT)</i>	Non utilizzare password host
PNVUSEHOSTPASSWORD=1	Utilizzare password host
PNVHOSTPASSWORD=esempiodipassword	Password host
PNVUSEPROXY=0 <i>(DEFAULT)</i>	Utilizzare impostazioni proxy automatiche
PNVUSEPROXY=1	Utilizzare i seguenti dati di connessione per il server proxy
PNVPROXYHOST=proxy.host.esempiodiindirizzo	Indirizzo
PNVPROXYPORT=esempiodinumeroporta	Porta
PNVPROXYAUTH=0 <i>(DEFAULT)</i>	Nessuna autenticazione
PNVPROXYAUTH=1	Autenticazione proxy
PNVPROXYUSERNAME=esempiodiidentificatore	Identificatore
PNVPROXYPASSWORD=esempiodipassword	Password
PNVPROXYAUTH=2	Autenticazione Windows integrata
PNVPROXYDOMAIN=esempiodidominio	Dominio
PNVPROXYUSERNAME=esempiodiidentificatore	Identificatore
PNVPROXYPASSWORD=esempiodipassword	Password
Parametri d'installazione di Netviewer	Descrizione
PNVHOSTALIAS=esempiodialias	Assegnare un alias all'host.
PNVINICIALCVTREE=esempionomedicartella	Assegnare l'host a una cartella già esistente nella Gestione computer.
/qn	Le finestre di dialogo d'installazione dell'MSI non vengono mostrate durante l'installazione



Nota:

se avviate l'installazione senza i parametri /S e /qn, vengono utilizzati questi valori per i parametri d'installazione di Netviewer nelle finestre di dialogo.