

Netviewer Admin

Distribution logicielle automatisée

Les hosts Netviewer Admin s'installent par distribution logicielle à commande centralisée. On peut lancer le programme d'installation sous une certaine configuration à cet effet.



IMPORTANT :

Vous devez disposer de droits d'administrateur local sur l'ordinateur cible pour pouvoir installer un Netviewer Admin Host.

Des exemples ainsi qu'un aperçu des paramètres possibles sont présentés à la suite.

Invite d'installation standard :

```
Netviewer_Admin_Setup.exe [paramètre d'installation] /v"[paramètre Netviewer]"
```

Exemples

Exemple n°1 : installation non surveillée

```
Netviewer_Admin_Setup.exe /S /v"PNVLICENSEKEY=xxx /qn"
```

Exemple n°2 : installation non surveillée avec mot de passe host et proxy

```
Netviewer_Admin_Setup.exe /S /v"PNVLICENSEKEY=xxx PNVUSEHOSTPASSWORD=1  
PNVHOSTPASSWORD=xxx PNVUSEPROXY=1 NVPROXYHOST=gowron PNVPROXYPORT=3128  
/qn"
```

Exemple n°3 : installation non surveillée dans un répertoire d'installation défini avec invite de commande du mot de passe host

```
Netviewer_Admin_Setup.exe /v"PNVLICENSEKEY=xxx PNVUSEHOSTPASSWORD=1  
INSTALLDIR=c:\admin_6"
```

Paramètres applicables

Paramètres d'installation	Description
/S	Le dialogue de sélection des langues d'installation ne s'affiche pas au cours de l'installation
/v	Les paramètres d'installation spécifiques à Netviewer sont transmis après ce paramètre

Paramètre d'installation Netviewer	Correspond à ce texte dans l'interface utilisateur
INSTALLDIR= <i>(DEFAULT= %PROGRAMFILES%\Netviewer Admin\)</i>	Définir un répertoire d'installation
PNVLICENSEKEY=xxx	Clé de licence
PNVUSEHOSTPASSWORD=0 <i>(DEFAULT)</i>	N'utiliser aucun mot de passe host
PNVUSEHOSTPASSWORD=1	Utiliser un mot de passe host
PNVHOSTPASSWORD=exemple de mot de passe	Mot de passe host
PNVUSEPROXY=0 <i>(DEFAULT)</i>	Utiliser paramètres proxy automatiques
PNVUSEPROXY=1	Utiliser données de connexion suivantes pour le serveur proxy
PNVPROXYHOST=exemple d'adresse.proxy.host	Adresse
PNVPROXYPORT=exemple de numéro de port	Port
PNVPROXYAUTH=0 <i>(DEFAULT)</i>	Aucune authentification
PNVPROXYAUTH=1	Authentification proxy
PNVPROXYUSERNAME=exemple de nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur
PNVPROXYPASSWORD=exemple de mot de passe	Mot de passe
PNVPROXYAUTH=2	Authentification Windows intégrée
PNVPROXYDOMAIN=exemple de domaine	Domaine
PNVPROXYUSERNAME=exemple de nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur
PNVPROXYPASSWORD=exemple de mot de passe	Mot de passe

Paramètre d'installation Netviewer	Description
PNVHOSTALIAS=exemple de pseudonyme	Attribuer un pseudonyme au host
PNVINIALCVTREE=exemple de nom de dossier	Attribuer un dossier existant dans la gestion des ordinateurs au host.
/qn	Les dialogues d'installation du MSI ne s'affichent pas au cours de l'installation



Remarque :

Si vous lancez l'installation sans utiliser les paramètres /S et /qn, les paramètres d'installation Netviewer sont prédéfinis selon ces valeurs dans les dialogues d'installation.