

### Iniciar una sesión

1. Inicie el Programa moderador Netviewer Meet (NV\_Meet\_Moderator\_ES.exe).
2. Identifíquese en la ventana de **Acceso** con su contraseña y, si es necesario, introduzca también su nombre de usuario.



3. Se abre la **Pantalla de inicio**. Según las autorizaciones de que disponga, en esta pantalla podrá:
  - iniciar una sesión de Netviewer haciendo clic en **Iniciar sesión** (con o sin perfil),
  - crear y editar perfiles con la **Gestión de perfiles**,
  - administrar los usuarios de Netviewer y conceder autorizaciones con la **Gestión de usuarios**,
  - organizar sesiones con la **Planificación de sesiones** o bien
  - iniciar una sesión planificada para hoy.
4. Una vez iniciada una sesión de Netviewer, en la parte derecha de la pantalla aparece el **Mini panel** con el **Código de sesión** de seis cifras desde el que se puede desplegar el **Panel de control**.  
Comunique a los participantes el código de sesión por teléfono o bien a través de la función integrada de invitación por e-mail que puede abrir a través del Mini panel.













- En cuanto los participantes hayan iniciado el Programa participante e introducido el código de la sesión, puede empezar la sesión de Netviewer. Como moderador, usted se encuentra en modo "Mostrar", es decir, los participantes en la sesión están viendo su pantalla.

## Funciones del Panel de control de Netviewer

El panel de control contiene diversos módulos que se pueden plegar y desplegar. Con un clic de ratón en el Mini panel en la parte lateral del Panel de control puede ocultarlo y volver a desplegarlo en cualquier momento.

Los módulos del Panel de control se pueden desplazar mediante "Arrastrar y Colocar" para colocarlos en cualquier otro lugar de la pantalla, donde serán escalables.

En el módulo **Sesión** hallará los datos más importantes de la sesión y podrá...

	Bloquear la sesión para otros participantes y volver a permitir su acceso.
	Enviar una invitación por correo electrónico con los datos de la sesión. Los usuarios de Skype pueden invitar a las personas de su lista de contactos de Skype que están online.
	Determinar qué pantalla se debe mostrar (la suya o la de uno de los participantes). *
	Determinar quién obtiene el derecho de control remoto de la pantalla transmitida. *  Nota: si un participante tiene el control remoto de su ordenador, puede retirarle el derecho de control remoto inmediatamente mediante la Tecla de seguridad (estándar F11).
	Controlar el progreso de la transmisión de pantalla a los participantes (gris/a rayas – incompleta/resolución de color reducida).
	Seleccionar qué señal de vídeo se debe transmitir. Haga clic en el símbolo para conceder o retirar el derecho de transmisión.
	Importante: como máximo se pueden transferir seis imágenes de vídeo. También puede volver a distribuir los canales de vídeo concediendo o retirando a los participantes el derecho de transmisión.
	Seleccionar qué señal de voz se debe transmitir mediante VoIP. Haga clic en el símbolo para conceder o retirar el derecho de transmisión de voz.
	Importante: la transmisión de VoIP permite que hasta seis personas (moderadores incluidos) puedan hablar entre sí a través de un canal Full Duplex (dúplex completo). Cuando ya hay seis personas que participan en la transmisión de VoIP, los participantes nuevos pueden oírles pero no pueden hablar. También puede volver a distribuir los canales Full Duplex concediendo o retirando a los participantes el derecho de transmisión.
	Seleccionar diferentes acciones, p. ej. <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar emoticones para informar a los demás participantes de su opinión, su estado o sus deseos.</li> <li>Cambiar el nombre.</li> <li>Nombrar co-moderador a un participante</li> <li>Excluir de la sesión a un participante.</li> </ul>
	* sólo cuando el participante lo haya confirmado



Advertencia: según la variante de Netviewer Meet que haya adquirido, puede ser que algunas funciones no estén disponibles.

Importante: también puede conceder el derecho a mostrar, el derecho de control remoto y el papel de co-moderador mediante "Arrastrar y Colocar". Para ello sólo tiene que arrastrar el participante y desplazarlo hasta la categoría correspondiente, p. ej. hasta la lista de moderadores.

En los demás módulos usted podrá...

### **Selección de aplicaciones**

Determinar en el modo "Mostrar" qué aplicaciones y elementos de pantalla se transmiten a los participantes.

### **Monitor**

Supervisar la transmisión de la propia pantalla a los participantes.

### **VoIP**

Activar y regular la transmisión de voz mediante Voz sobre IP.

### **Vídeo**

Ver imágenes de vídeo del compañero de sesión. Los vídeos se pueden extraer individualmente del Panel de control, mediante "Arrastrar y Colocar", para posicionarlos en la pantalla y además son escalables.

### **Mi vídeo**

Ver la imagen de vídeo propia y controlar la transmisión de la misma al compañero de sesión.

### **Chat**

Enviar mensajes de texto a participantes seleccionados o a todos ellos. Cuando hay un mensaje nuevo, el módulo parpadea.

### **Pizarra**

Dibujar y hacer marcas en la pantalla con distintas herramientas, con un color distinto para cada participante de la sesión. Están a disposición dos modos distintos: el modo Captura de pantalla (imagen de pantalla congelada) y el modo En directo (la transmisión de la pantalla continúa sin restricciones).

### **Transferencia de archivos**

Intercambiar archivos durante la sesión mediante los botones correspondientes o sencillamente con la función de Arrastrar y Colocar. El módulo parpadea para indicar que hay archivos nuevos.

### **Favoritos**

Crear enlaces para facilitar el acceso directo a los archivos.

### **Notas**

Tomar notas durante la sesión.

### **Encuesta**

Crear encuestas espontáneas ad hoc o extensos cuestionarios.

Advertencia respecto a las sesiones con participantes que utilicen Mac o el cliente Web de Netviewer Meet:

Los clientes Mac son compatibles con cualquier Programa moderador a partir de la versión 5.0. En las sesiones de Netviewer con clientes Mac dispone de las funciones Compartir escritorio, Cambio del sentido de la visualización y Control remoto para la interacción con dichos clientes.


En las sesiones de Netviewer con clientes Web de Netviewer Meet dispone de las funciones Compartir escritorio (participante en modo "Ver"), Chat y Control remoto para la interacción con dichos clientes.

En la interacción con clientes de Windows que también se encuentren en la sesión de Netviewer Meet puede continuar utilizando todas las funciones para las que dispone de licencia.

Recuerde lo siguiente: por motivos de compatibilidad, cuando un cliente Mac participa en la sesión, sólo pueden acceder a una sesión de Netviewer Meet los clientes Windows que dispongan de la versión 5.0 ó posterior. Un cliente Mac no podrá acceder a una sesión en la que participe un cliente Windows con una versión anterior a 5.0.

## En el modo " Ver"

Cuando conceda a un participante el derecho a mostrar su pantalla, verá el contenido de la misma en la **Ventana de Netviewer**, de marco rojo.



En la ventana de Netviewer puede utilizar el **Puntero indicador** (sin control remoto), o el participante, que muestra su pantalla, le permite el **control remoto** a usted o a otro participante (usted como moderador puede conceder los derechos del control remoto mediante el módulo Sesión). Con el control remoto tiene acceso a las aplicaciones autorizadas, puede controlar el ratón del participante y utilizar la función de transferencia de archivos mediante Arrastrar y Colocar.

## Finalizar la sesión

Para finalizar la sesión haga clic sobre la cruz de cierre en el Mini panel.

¡Disfrute trabajando con Netviewer!